



# Brukermanual

for varetelling Mamut



## Innholdsfortegnelse

A. Varetelling

B. Oppstart av IR Read (mottak fra håndterminal)

C. Oppstart av Huntertools

D. Bruk av Håndterminal

E. Varetelling i Huntertools

# A. Varetelling

**NB!** Vi anbefaler at man alltid utfører sikkerhetskopiering av Mamut databasen før man setter i gang med varetellingen.

Varetelling i Huntertools har flere muligheter.

- Overskrive gjeldende lagerbeholdning
- Akkumulerende telling, legge til antall på lagerbeholdning
- Varetelling med og uten bruk av lokasjon. Bruker man ikke lokasjon i Mamut, settes alle produkter til standard lokasjon (Ukjent). I håndterminal programmet er det mulighet for telling både med og uten lokasjon.

# B. Oppstart av IR Read (mottak fra håndterminal)

1. Start IR read fra Start meny



2. IR Read startes, trykk på OK knappen.






3. Programmet er startet. Trykk på minimer og programmet legger seg på oppgavelinjen. For å stoppe trykk på Exit og deretter Cancel.


## C. Oppstart av Huntertools

1. Start Huntertools fra Start meny




2. For å komme til varetelling, trykk på Håndterminal og deretter velg jobb med tellinger







## D. Bruk av Håndterminal

1. Skru på håndterminal med knappen nederst til høyre på tastaturet.  
Hvis ikke skjermbildet under kommer opp, trykk på ESC tasten til det vises.  
På eldre versjoner kan det også se ut som bildet til høyre



2. Velg 1 for program og deretter 2 for telling



### 3. I skjermen står det nå

Lokasjon

Artikkelnr

Antall

Først skanner man lokasjon fra hylle etikett, deretter artikkelnr og legger inn antall. Antall må alltid bekreftes med ENTER. Dette er de blå knappene på høyre og venstre side.

Hvis man ikke benytter lokasjon vil det stå (Ukjent) i feltet Lokasjon. Brukes ikke lokasjon skanner man bre artikkelnr og bekrefter antall.

For å avslutte registrering og overføre til Huntertools trykker man på ESC to ganger for å komme tilbake til hovedmeny.

### 4. Overføre data.

Sett håndterminal i ladestasjon og velg Send data. Håndterminal bekrefter at overføring er vellykket med et dobbelt pip.


## E. Varetelling i Huntertools

Telleresultatet ligger nå klart på PC/Server.


1. Trykk på knappen Åpne fil, og gå til mappen HTdata.

Velg tellefil fra håndterminal. Denne heter i de fleste tilfeller inn.txt. Har man flere filer kan man velge disse. Trykk på åpne.

NB! Hvis man skal bruke akkumulerende telling må man først krysse av for dette i Huntertools (Dette betyr at telleresultat blir lagt til beholdning i Mamut)



2. Nå importeres alle talte artikler inn i Huntertools og vises i skjermbilde. Inneholder tellingen mange linjer kan dette ta noe tid.



3. Nå skal varetellingen valideres for å sjekke om varene finnes i Mamut og om de har rett lokasjon. For å validere trykk på knappen Valider.

Nå blir alle linjene grønne.

Trykk på Oppdater for å oppdatere Mamut med telleresultatet.

Hvis noen av linjene ikke blir oppdatert og er oransje må man sjekke i Mamut og artikkel nr og eller lokasjon er korrekt. Rett opp dette, Valider og oppdater Mamut. Dette gjøres til listen er tom.

4. Under valget Lagre som kan man lagre tellingen som en CSV fil.

Denne legger seg under Huntertools i mappen rapporter. Åpner man denne i Excel kan man se beholdning før og etter telling.